Procédure d'installation et de mise à jour de Gescada

Version 7.16

SIRAP
au top du SIG

SIRAP
ZA Paul Louis Héroult
BP 253
26106 ROMANS Cedex
Tel. 04 75 72 84 10
Fax 04 75 70 07 98
Internet : www.sirap.fr
Email : info@sirap.fr

Sommaire

1 PREREQUIS 3

1.1 Configuration des droits utilisateur 3
1.2 Exigences matérielles et logicielles 4

2 INSTALLATION DES DRIVERS 5

2.1 Installation du driver de clé 5
2.2 Installation des drivers ODBC pour MSWord 8

3 INSTALLATION EN MONOPOSTE 9

4 INSTALLATION SUR LE POSTE SERVEUR 13

4.1 Introduction et vocabulaire 13
4.2 Installation des programmes 13
4.2.1 Création d'un partage 13
4.2.2 Installation des programmes 13

5 DEPLOIEMENT D'UN POSTE CLIENT 14

5.1 Montage de la lettre réseau 14
5.2 Setup Client Gescada 15
5.3 Création des liens 18
5.4 Setup client Editop 19

6 CONFIGURATION DE GESCADA POUR UN POSTE 20

6.1 Pour une installation monoposte 20
6.2 Pour une installation en mode client-serveur. 21
6.3 Commun aux deux modes 22

7 MISE A JOUR 23

7.1 Mise à jour depuis un CD-ROM 23
7.2 Mise à jour depuis un téléchargement sur l'extranet 27

1 PREREQUIS

1.1 Configuration des droits utilisateur

Avant toute opération de configuration s'assurer que le compte utilisé possède les **droits d'administrateur de l'ordinateur en local**.

Certaines des opérations suivantes nécessitent d'être réalisées également avec le compte de l'utilisateur final.

Au minimum, le compte de l'utilisateur final doit posséder les droits de lecture/écriture sur les éléments suivants :

- Répertoire des dossiers, ressources et programmes SIRAP
- Répertoire des données des dossiers EDITOP(sur le serveur ou le poste en local).
- Répertoire 'C:\mes Documents' (pour la fusion en local des documents)
- Clefs de la base de registre :
- HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\SIRAP,
- HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\ Pervasive Software
- HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\MICROSOFT

- CURRENT_USER \ SOFTWARE \ SIRAP,
- CURRENT_USER \ SOFTWARE \ Pervasive Software
- CURRENT_USER \ SOFTWARE \ MICROSOFT
- Fichier PVSW.log situé dans le répertoire C:\Windows ou C:\WinNT
- Fichier c:\windows\gescada.ini

Les répertoires temporaires système ET utilisateur TEMP ET TMP doivent pointer vers C:\WINDOWS\temp ou C:\WINNT\temp (en toute lettre à la différence de %systemroot%/temp »).

L'utilisateur final doit disposer des droits de lecture/écriture sur les répertoires et sous-repertoires :

- Temporaire.
- Des programmes SIRAP
- Des données SIRAP

1.2 Exigences matérielles et logicielles

- Un micro-ordinateur compatible PC avec l'équipement minimum suivant :
  Processeur à partir de 300Mhz, doté de
  - 64 Mo avec Windows 98SE et Windows Millenium,
  - 128 Mo avec Windows NT / 2000
  - 256 Mo avec Windows XP
  - Un disque dur avec au moins 100 Mo de libre.

- Système d'exploitation :
  Windows 32bits à partir de Windows 98SE , Windows Millennium, Windows NT (SP3), Windows 2000 (SP4) ou Windows XP

2 INSTALLATION DES DRIVERS

2.1 Installation du driver de clé

Si vous utilisez une « clé logicielle » ou une « licence logicielle »(sur une tablette PC ou certains ordinateurs portables) il n'est pas nécessaire d'installer les drivers de clé et vous pouvez passer à l'étape suivante.

- Insérez le CD-ROM d'installation des logiciels SIRAP, cliquez sur « Suivant »

- Cliquez sur « Utilitaires »



- Cliquez sur le bouton « Installer » du Driver de clé SIRAP



- Cliquez sur « Next »


Sentinel System Driver - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Sentinel System Driver
The InstallShield(R) Wizard will install Sentinel System Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

- Acceptez les termes de la licence d'utilisation et cliquez sur « Next »


Sentinel System Driver - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
All Products (including developer's kits, Sentinel hardware keys, diskettes or other magnetic media, software, documentation and all future orders) are subject to the terms stated below. If you disagree with these terms, please return the Product and the documentation to Rainbow, postage prepaid, within three days of your receipt, and Rainbow will provide you with a refund, less freight and normal handling charges.
1. You may not copy or reproduce all or any part of the Product, except as authorized in item 2 below. Removal, emulation or reverse-engineering of all or any part of the Product constitutes an unauthorized modification to the Product and is
I accept the terms in the license agreement
I do not accept the terms in the license agreement
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

- Sélectionnez l'installation de type « Complete », puis cliquez sur « Next »


Sentinel System Driver - InstallShield Wizard
Setup Type
Choose the setup type that best suits your needs.
Please select a setup type.
Complete
All program features will be installed. (Requires the most disk space.)
Custom
Choose which program features you want installed and where they will be installed. Recommended for advanced users.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

- Retirez les supports USB connectés et cliquez sur « Install »


Sentinel System Driver - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
IMPORTANT:
Please remove all USB SuperPro keys before continuing!
InstallShield
< Back
Install
Cancel

- L'installation est terminée, cliquez sur « Finish »


Sentinel System Driver - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Completed
The InstallShield Wizard has successfully installed Sentinel System Driver. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

2.2 Installation des drivers ODBC pour MSWord

Si vous ne disposez pas de MS Word il n'est pas nécessaire d'installer les drivers ODBC et vous pouvez passer à l'étape suivante.

Les drivers ODBC sont disponibles sur le Cd-ROM d'installation des produits SIRAP dans le répertoire E:\ Setup\Drivers\ODBC (si votre lecteur de CD-ROM est sur la lettre E:\ ).
Une note technique spécifique est disponible sur l'extranet de la SIRAP à la rubrique : Base de Connaissance\ Notes Techniques\Produits Gescada-TopADS\ Configuration de Word pour les logiciels de gestion.
Cette note est complétée régulièrement. Elle décrit la méthode d'installations et toutes les solutions possibles à tous les problèmes de fusions dans Word.

3 INSTALLATION EN MONOPOSTE

L'installation en monoposte convient à une utilisation de Gescada sur un seul ordinateur disposant de sa propre clef de protection SIRAP.
Elle convient aussi à une installation de Gescada sur plusieurs ordinateurs accédant simultanément à la même base de données Gescada.

- Insérez le CD-ROM d'installation des logiciels SIRAP, cliquez sur « Suivant »

Installation des produits SIRAP
SIRAP
Vos Solutions SIG
Z.A Paul Louis Héroult
B.P. 253 - 26106 ROMANS Cedex
Tél. : 04 75 72 84 10
Web : http://www.sirap.fr
Email : info@sirap.fr
Bienvenue sur le CD-Rom d'installation des logiciels SIRAP
Suivant

- Cliquez sur « Logiciels SIRAP »


Installation des produits SIRAP
A partir de ce menu vous pouvez installer ou mettre à jour les produits SIRAP, installer des utilitaires, consulter diverses documentions et accéder directement au site SIRAP.fr
Logiciels SIRAP
Informations
Base de données
Documentation
Ressources
Sirap.fr
Utilitaires
Extranet
Information sur les versions

- Dans « modules Métiers » cliquez sur « GESCADA »


Installation des produits SIRAP
..... Logiciels SIRAP .....
Famille Editop
EDICOM2.2
Installation Monoposte
Système d'Information Géographique dédié à la gestion de l'espace communal.
EDITOP 2.2
Système d'Information Géographique développé pour la saisie, le stockage, la gestion, l'analyse et la représentation des informations géographiques numériques et alphanumériques.
Licences flottantes
Serveur Editop
Serveur de licences Editop permettant d'utiliser le système de licences flottantes.
Client
Client Editop. N'installe que les éléments nécessaires à une utilisation en licences flottantes.
Modules Métier
GESCADA
TopTaxes
* TF - TP - TH
AssAuto
GESCIM
GESRESO
Retour
Information sur les versions

- Cliquez sur « Application Gescada Installer»

- écran de Bienvenue, cliquez sur « Suivant »


Bienvenue...
Bienvenue au programme d'installation de Gescada 32b. Ce programme installera Gescada 32b sur votre système.
Avant de démarrer l'installation, il est fortement recommandé de quitter les applications actives.
Cliquez sur Annuler pour quitter temporairement l'installation et fermez les applications actives. Cliquez sur Suivant pour continuer l'installation.
ATTENTION : Ce programme est protégé par copyright et par traités internationaux.
Toute reproduction ou distribution totale ou partielle de ce programme effectuée sans autorisation est illicite et expose le contrevenant à des poursuites judiciaires maximales.
Suivant >
Annuler

- Acceptation du contrat de licence du logiciel : *OUI* pour continuer


Installation - Gescada
Accord de licence
Les informations suivantes sont importantes. Veuillez les lire avant de continuer.
Veuillez lire le contrat de licence suivant. Vous devez en accepter tous les termes avant de continuer l'installation.
CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL
Veuillez lire ce qui suit attentivement avant d'utiliser le logiciel.
LE PRÉSENT CONTRAT RENFERME LES TERMES DE LA LICENCE RÉGISSANT L'UTILISATION DU LOGICIEL (" GESCADA") CONTENU SUR LE SUPPORT QUE VOUS VENEZ D'ACHETER, ACCORDÉE PAR LA SOCIETE SIRAP (" SIRAP "). L'UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL ENTRAÎNE
Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence
Je refuse les termes du contrat de licence
< Précédent
Suivant >
Annuler

- Récapitulatif des modules et fonctionnalités du logiciel : cliquer sur *SUIVANT*
- Destination des programmes du logiciel : "C:\SIRAP\GESCADA\" est proposé par défaut lors de la première installation. Sinon, dans le cas d'une mise à jour, c'est le répertoire où est déjà installé Gescada qui est proposé.

- Groupe d'installation des programmes de Gescada : conserver le groupe SIRAP proposé par défaut, cliquer sur *SUIVANT.*

A partir de ce moment le programme d'installation copie les fichiers du logiciel sur le disque dur

- L'écran d'installation propose de lire le fichier "lisezmoi.txt" contenant des informations importantes sur le logiciel et toutes les dernières indications d'utilisation.
- Quelle que soit l'option choisie, cliquer sur *TERMINER* pour sortir du programme d'installation.

Le programme d'installation crée le groupe SIRAP, s'il n'existe pas, et insère sur le bureau les raccourcis suivants :

- Le programme principal : Gescada.exe,
- Le gestionnaire de ressources et de configuration du poste : cdconfig.exe,
- Une icône pour le manuel d'utilisation et l'aide de Gescada.

4 INSTALLATION SUR LE POSTE SERVEUR

Attention cette rubrique ne décrit pas la procédure d'installation du serveur de licence flottante Editop. Veuillez vous reportez à la documentation appropriée :

- Procédure d'installation en mode WorkGroup et Licences Flottantes
- Procédure d'installation en mode Client/Serveur et licences Flottantes

Cette procédure décrit comment installer le programme Gescada pour un usage en licence flottante.

4.1 Introduction et vocabulaire

On utilise le terme de **CLIENT** pour qualifier un poste du réseau à partir duquel Gescada est utilisé.

On utilise le terme de **SERVEUR** pour qualifier un poste du réseau sur lequel les programmes **et** les données de Gescada sont stockés.
Quand Gescada ne sera pas utilisé sur ce poste, nous parlerons alors d'un serveur dédié.

Toute application réseau est sous la responsabilité d'un **ADMINISTRATEUR**.
Sa tâche consiste à définir les **PROFILS** d'utilisateurs (contrôles d'accès, mots de passe, dossiers mis à disposition, …) et organiser la maintenance des postes CLIENT (configuration, mises à jour, …).

4.2 Installation des programmes

4.2.1 Création d'un partage

Sur une partition du serveur créez un dossier partagé destiné à recevoir les programmes et les données de Gescada.
Connecter un disque réseau pointant sur le répertoire précédent avec une lettre identique pour tous les postes destinés à utiliser Gescada .
Par exemple si sur un serveur nommé SRVMAIRIE, on utilise le répertoire F:\apps\SIRAP\ pour stocker le programme Gescada on va partager ce répertoire en tant que \\SRVMAIRIE\SIRAP\ sur le réseau. Sur chacun des postes client on va créer un lecteur réseau S:\ pointant sur ce partage.
Astuces si on crée aussi le même lecteur réseau sur le serveur il sera possible d'effectuer rapidement des tests de contrôles et d'administration de Gescada directement depuis le poste serveur.

4.2.2 Installation des programmes

Les programmes sont installés sur le serveur dans le répertoire crée à cet effet (cf.4.2.1 ci-dessus). La procédure est identique à celle d'une installation des programmes en monoposte (3 ci-dessus)

5 DEPLOIEMENT D'UN POSTE CLIENT

Cette procédure est adaptée au déploiement de nouveau poste Gescada dans un réseau équipé d'un serveur de licence Editop.

5.1 Montage de la lettre réseau

Monter un lecteur réseau pointant sur le répertoire partager sur le serveur (cf. 4.2.1 ci-dessus).
Ouvrir l'explorateur Windows via l'icône du « poste de travail ». Dans le menu déroulant « outils » choisir « connecter un lecteur réseau ».



Indiquer les paramètres de partage choisis lors de l'installation du serveur de licence (cf. 4.2.1 ci-dessus)


Connecter un lecteur réseau
Windows vous permet de vous connecter à un dossier réseau partagé et d'assigner une lettre à la connexion afin d'accéder à ce dossier depuis le Poste de travail.
Spécifiez la lettre désignant le lecteur et le dossier auxquels vous souhaitez vous connecter :
Lecteur : G:
Dossier : \\SRVMAIRIE\SIRAP
Parcourir...
Exemple : \\serveur\partage
Se reconnecter à l'ouverture de session
Se connecter sous un nom d'utilisateur différent.
Ouvrir une session de stockage en ligne ou se connecter à un serveur réseau.
< Précédent
Terminer
Annuler

5.2 Setup Client Gescada

A partir du CD-Rom d'installation des programmes Editop

- Cliquez sur « Logiciels SIRAP »


Installation des produits SIRAP
A partir de ce menu vous pouvez installer ou mettre à jour les produits SIRAP, installer des utilitaires, consulter diverses documentions et accéder directement au site SIRAP.fr
Logiciels SIRAP
Informations
Base de données
Documentation
Ressources
Sirap.fr
Utilitaires
Extranet
Information sur les versions

- Dans « modules Métiers » cliquez sur « GESCADA »


Installation des produits SIRAP
..::: Logiciels SIRAP :::..
Famille Editop
EDICOM2.2
Installation Monoposte
Système d'Information Géographique dédié à la gestion de l'espace communal.
EDITOP 2.2
Système d'Information Géographique développé pour la saisie, le stockage, la gestion, l'analyse et la représentation des informations géographiques numériques et alphanumériques.
Licences flottantes
Serveur Editop
Serveur de licences Editop permettant d'utiliser le système de licences flottantes.
Client
Client Editop. N'installe que les éléments nécessaires à une utilisation en licences flottantes.
Modules Métier
GESCADA
TopTaxes
* TF - TP - TH
AssAuto
GESCIM
GESRESO
Retour
Information sur les versions

- Cliquez sur « Client Gescada Installer»

- écran de Bienvenue, cliquez sur « Suivant »


Installation - Gescada
SIRAP au top du SIG
Gescada
Foncier
TOP'ADS
patrimoine
Drivers client
Bienvenue dans l'assistant d'installation de Gescada
Cet assistant va vous guider dans l'installation de Client Gescada sur votre ordinateur.
Il est recommandé de fermer toutes les applications actives avant de continuer.
Appuyez sur Suivant pour continuer ou sur Annuler pour abandonner l'installation.
Suivant >
Annuler


Installation - Gescada
Accord de licence
Les informations suivantes sont importantes. Veuillez les lire avant de continuer.
Veuillez lire le contrat de licence suivant. Vous devez en accepter tous les termes avant de continuer l'installation.
CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL
Veuillez lire ce qui suit attentivement avant d'utiliser le logiciel.
LE PRÉSENT CONTRAT RENFERME LES TERMES DE LA LICENCE RÉGISSANT L'UTILISATION DU LOGICIEL (" GESCADA") CONTENU SUR LE SUPPORT QUE VOUS VENEZ D'ACHETER, ACCORDÉE PAR LA SOCIETE SIRAP (" SIRAP "). L'UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL ENTRAÎNE
Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence
Je refuse les termes du contrat de licence
< Précédent
Suivant >
Annuler

- Prêt à installer Cliquer sur « Installer »


Installation - Gescada
Prêt à installer
L'assistant dispose à présent de toutes les informations pour installer Gescada sur votre ordinateur.
Appuyez sur Installer pour procéder à l'installation.
< Précédent
Installer
Annuler

Les programmes clients sont installés.

5.3 Création des liens

Créez un lien vers le programme Gescada.exe sur le poste client. Dans le répertoire des programmes client Gescada (par exemple G:\Gescada), faire un clic-droit sur le fichier. Dans le menu contextuel choisir « envoyer vers » > « bureau (créer un raccourci) ».

5.4 Setup client Editop

Cette étape est nécessaire même si le poste client n'utilise pas le SIG. Il permet de connecter Gescada au serveur de licence SIRAP.

Reportez-vous à la documentation appropriée :

- Procédure d'installation en modes WorkGroup et Licences Flottantes
- Procédure d'installation en modes Client/Serveur et licences Flottantes

6 CONFIGURATION DE GESCADA POUR UN POSTE

Lancez l'outils de configuration de « Gescada ressources » ou directement le programme « CDCONFIG.EXE » depuis le répertoire des programmes Gescada.

6.1 Pour une installation monoposte

Dans Gescada ou Type de licence
Indiquer le numéro de licence de la clef de protection et choisir le type de licence « classique ».



6.2 Pour une installation en mode client-serveur.

Dans Gescada ou Type de licence
Indiquer le numéro de licence de la clef de protection et choisir le type de licence « flottante ».



6.3 Commun aux deux modes

Sous la rubrique Liaison SIG, si Editop est installé cliquez sur « Détection » pour inscrire tous les paramètres nécessaires.
S'il existe un dossier Editop par défaut associé à Gescada il est possible de l'inscrire dans les options.



Sous la rubrique liaison word. Si vous disposez de MS Word sur le poste cliquez sur « Détection » afin d'enregistrer la version



Le poste est maintenant configurer pur pouvoir faire fonctionner correctement Gescada.

7 MISE A JOUR

Quitter toutes les sessions ou fenêtre de Gescada en cours d'utilisation. Dans le cas de l'utilisation d'une base de données partagée assurez-vous que tous les utilisateurs cessent de consulter la base le temps de la mise à jour.
Si vous utilisez une configuration en mode licence flottante, il est conseillé de stopper le programme serveur de licence Editop le temps de la mise à jour.

Dans le cas d'une utilisation en licence flottante, il n'est pas nécessaire de réaliser la mise à jour sur chacun des postes déployés.

7.1 Mise à jour depuis un CD-ROM

- Insérez le CD-ROM d'installation des logiciels SIRAP, cliquez sur « Suivant »

Installation des produits SIRAP
SIRAP
Vos Solutions SIG
Z.A Paul Louis Héroult
B.P. 253 - 26106 ROMANS Cedex
Tél. : 04 75 72 84 10
Web : http://www.sirap.fr
Email : info@sirap.fr
Bienvenue sur le CD-Rom d'installation des logiciels SIRAP
Suivant

- Cliquez sur « Logiciels SIRAP »


Installation des produits SIRAP
SIRAP au top du SIG
Z.A Paul Louis Hérault
B.P. 253
26106 ROMANS Cedex
Tél. : 04 75 72 84 10
Web : http://www.sirap.fr
Email : info@sirap.fr
A partir de ce menu vous pouvez installer ou mettre à jour les produits SIRAP, installer des utilitaires, consulter diverses documentions et accéder directement au site SIRAP.fr
Logiciels SIRAP
Informations
Base de données
Documentation
Ressources
Sirap.fr
Utilitaires
Extranet
Information sur les versions

- Dans « modules Métiers » cliquez sur « GESCADA »


Installation des produits SIRAP
SIRAP au top du SIG
Z.A Paul Louis Hérault
B.P. 253
26106 ROMANS Cedex
Tél. : 04 75 72 84 10
Web : http://www.sirap.fr
Email : info@sirap.fr
..... Logiciels SIRAP .....
Famille Editop
EDICOM2.2
Installation Monoposte
Système d'Information Géographique dédié à la gestion de l'espace communal.
EDITOP 2.2
Système d'Information Géographique développé pour la saisie, le stockage, la gestion, l'analyse et la représentation des informations géographiques numériques et alphanumériques.
Licences flottantes
Serveur Editop
Serveur de licences Editop permettant d'utiliser le système de licences flottantes.
Client
Client Editop. N'installe que les éléments nécessaires à une utilisation en licences flottantes.
Modules Métier
GESCADA
TopTaxes
* TF - TP - TH
AssAuto
GESCIM
GESRESO
Retour
Information sur les versions

- Cliquez sur « Application Gescada Installer»

- écran de Bienvenue, cliquez sur « Suivant »


Bienvenue...
Bienvenue dans le programme de mise à jour de Gescada version 6.4 mise à jour 7.16 du 11/12/2006
Avant de démarrer l'installation, il est fortement recommandé de quitter les applications actives.
Cliquez sur Annuler pour quitter temporairement l'installation et fermez les applications actives. Cliquez sur Suivant pour continuer l'installation.
ATTENTION : Ce programme est protégé par copyright et par traités internationaux.
Toute reproduction ou distribution totale ou partielle de ce programme effectuée sans autorisation est illicite et expose le contrevenant à des poursuites judiciaires maximales.
Suivant >
Annuler

- Acceptation du contrat de licence du logiciel : *OUI* pour continuer


Installation - Gescada
Accord de licence
Les informations suivantes sont importantes. Veuillez les lire avant de continuer.
Veuillez lire le contrat de licence suivant. Vous devez en accepter tous les termes avant de continuer l'installation.
CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL
Veuillez lire ce qui suit attentivement avant d'utiliser le logiciel.
LE PRÉSENT CONTRAT RENFERME LES TERMES DE LA LICENCE RÉGISSANT L'UTILISATION DU LOGICIEL (" GESCADA") CONTENU SUR LE SUPPORT QUE VOUS VENEZ D'ACHETER, ACCORDÉE PAR LA SOCIETE SIRAP (" SIRAP "). L'UTILISATION DU PRÉSENT LOGICIEL ENTRAÎNE
Je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence
Je refuse les termes du contrat de licence
< Précédent
Suivant >
Annuler

- Récapitulatif des modules et fonctionnalités du logiciel : cliquer sur *SUIVANT*
- Destination des programmes du logiciel :Indique le répertoire actuel des programmes Gescada
- Groupe d'installation des programmes de Gescada : conserver le groupe SIRAP proposé par défaut, cliquer sur *SUIVANT*

A partir de ce moment le programme d'installation copie les fichiers du logiciel sur le disque dur

- L'écran d'installation propose de lire le fichier "lisezmoi.txt" contenant des informations importantes sur le logiciel et toutes les dernières indications d'utilisation

MERCI de bien prendre connaissance des améliorations apportées au logiciel avant de continuer à travailler avec Gescada.

- Quelle que soit l'option choisie, cliquer sur *TERMINER* pour sortir du programme d'installation

7.2 Mise à jour depuis un téléchargement sur l'extranet

SIRAP mets régulièrement à disposition de ses clients des programmes de mise à jour des logiciels sur son site Extranet. Les mise à jour de Gescada sont accessibles sous la rubrique « Téléchargement »> « Programmes SIRAP » > « Gescada »



Cliquer sur le bouton « Lancer le téléchargement » et enregistrer le fichier dans un répertoire de votre disque dur.

A l'issue du téléchargement veuillez exécuter le programme de mise à jour.

Suivez les instructions de mise à jour jusqu'à la fin du programme.

Quel que soit la méthode de mise à jour veuillez lancer à nouveau Gescada et suivre les instructions spécifiques de mise à jour avant de reprendre un fonctionnement normal. Une mise à jour des logiciels est généralement terminée après une re-indexation de la base de données de Gescada.